



コード検証機

LVS-95□□シリーズ

付録C：データのバックアップ

おことわり

- 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複写複製転載することを禁じます。
- 本マニュアルの内容に関しては改良のため予告なしに仕様などを変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 本マニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お手数ですが、弊社支店または営業所までご連絡ください。その際、巻末記載の**Man.No.**（マニュアルNo.）も併せてお知らせください。

商標

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、Visual Basicは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- EtherCAT® は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
- ODVA、CIP、CompoNet、DeviceNet、EtherNet/IPはODVAの商標です。
- QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

その他、本文中に掲載している会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。


著作権

スクリーンショットはマイクロソフトの許諾を得て使用しています。


データのバックアップ

以下の手順に従って、LVS-95□□システム上のデータのバックアップを作成します。


1. LVS-95□□システムにログオンします。
2. [データ管理]タブ、[バックアップ(保存先指定可能)]の順にクリックします。




3. [保存先]ドロップダウンリストをクリックし、保存先のフォルダまたはドライブを選択します。




4. [ファイル名]ボックスに新規のファイル名を入力するか、デフォルトのファイル名をそのまま使
用します。デフォルトのファイル名は「LVS-95□□_[現在の日付]」です。




5. [保存]をクリックします。
6. データベースのバックアップを終えたら、[指定日前の保存データ削除]を選択します。
注：[アーカイブファイルの変更を許可する]権限を付与されたユーザだけがアーカイブデータを
削除できます。この権限は、[セットアップ]タブの[検証作業登録]から、任意の検証作業者に
付与することができます。



7. 以下の警告が表示されます。バックアップを作成していない場合は、先にバックアップを実行してください。バックアップを実行済みの場合は、[いいえ]を選択します。



8. それより前のすべてのデータを削除する日付を入力し、[OK]を選択します。
日付は、バックアップが実行された日の日付である必要があります（例：現在の日付）。



9. 削除されたレコードの数が画面に表示されます。レコードの削除を終えたら、ソフトウェアを終了して再度開きます。データベースは自動的にコンパクト化され、[データ管理]タブには本日の日付より前のデータは表示されません。

バックアップされたデータベースには、[バックアップ済みデータの表示]を選択することによりアクセスできます。

報告書番号	セクターID	日時	照会番号	総合グレード
1	1	20-Apr-2023 09:17		コード認識できませ
2	1	20-Apr-2023 09:17		0.0/06/660/D
3	1	20-Apr-2023 09:17		2.7/06/660/D
4	1	20-Apr-2023 10:23		コード認識できませ
5	1	20-Apr-2023 10:23		0.0/06/660/D
6	1	20-Apr-2023 10:23		0.0/06/660/D
7	1	20-Apr-2023 10:24		2.6/06/660/D
8	1	20-Apr-2023 10:24		2.6/06/660/D
9	1	20-Apr-2023 10:26		2.6/06/660/D
10	1	24-Apr-2023 16:42		コード認識できませ
11	1	24-Apr-2023 16:42		1.8/06/660/D
12	1	24-Apr-2023 16:42		4.0/06/660/D
13	1	24-Apr-2023 17:26		コード認識できませ
14	1	24-Apr-2023 17:26		1.8/06/660/D
15	1	25-Apr-2023 17:52		コード認識できませ
16	1	25-Apr-2023 17:52		1.8/06/660/D
17	1	25-Apr-2023 17:53		4.0/06/660/D
18	1	25-Apr-2023 17:53		1.8/06/660/D

注: mdb ファイルの上限は 2GB です。

検証データが容量上限に達すると新たな検証が出来なくなります。

定期的なバックアップ・バックアップ済の検証ファイルの削除を行っていただき、

上限に達しないように運用を行ってください。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先



0120-919-066

携帯電話・IP電話などではご利用いただけませんので、右記の電話番号へおかけください。

055-982-5015
(通話料がかかります)

受付時間：9:00～19:00 (12/31～1/3を除く)

クイック オムロン



オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間：平日9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。



その他のお問い合わせ：納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。 www.fa.omron.co.jp

- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要です。

オムロン商品のご用命は